



NOVITA' RELEASE 08.00.02

Sommario

NOVITA' RELEASE 08.00.02	1
1. Novità e/satto rel. 08.00.00	2
1.1 Unica versione a 32 bit	2
1.2 Dismissione supporto Windows 98 e Windows 2000	2
1.3 Migliorie 'schede di trasporto'	2
1.4 Inventario di magazzino per gruppo/sottogruppo merceologico	2
1.5 Dati piede nei documenti di vendita	3
1.6 Migliorie 'Sostituzione dati clienti/fornitori'	3
1.7 Modifica a file Bonifici	3
1.8 Simulazione export/import archivi verso e/	3
1.9 Miglioramenti invio email	3
1.10 Nuovi Elenchi INTRASTAT 2010	5
2. Novità e/satto fix. 07.00.03	5
2.1 Scheda di trasporto	5
2.2 Articoli fittizi in Stampa Movimenti (RI 533224C)	5
3. Novità e/satto fix. 07.00.02	6
3.1 IVA per cassa	6
3.2 Toolbar ed icone di stampa (RI 462302C)	6
3.3 Utilizzo Help in Linea su Windows Vista o Windows Server 2008	6
3.4 Percorso e nome file di export/import (Ticket 464605C)	7
3.5 Stampa Ritenute in Stampa Brogliaccio Bolle e Fatture di vendita (Ticket 486587C)	7
3.6 Righe vuote in Stampa Certificazioni (Ticket 498542C)	7
3.7 Emissione file RIBA con estensione TXT (Ticket 499470C)	7



1. Novità e/satto rel. 08.00.00

1.1 Unica versione a 32 bit

e/satto è disponibile solo nella versione a 32 bit compilata con il Microsoft Visual Studio 2005. Questa nuova versione si presenta funzionalmente identica alle precedenti releases, ma è architeturalmente e graficamente più evoluta ed è stata realizzata per mantenere e/satto allineato alle nuove tecnologie, nuove versioni di Windows, dei processori, ecc.

1.2 Dismissione supporto Windows 98 e Windows 2000

La versione 8.0.0 di e/satto non è più certificata con Windows 98, né con Windows 2000. E' certificata solo con Windows XP o superiori.

1.3 Migliorie 'schede di trasporto'

Sono state apportate alcune migliorie alle schede di trasporto.

Tali migliorie si attivano inserendo le seguenti voci nel paragrafo [Scheda Trasporto] del file di configurazione ESATTO.INI:

Stampa insieme a documento con Easy Print=SI/NO

Se impostato a SI (valore di default) la scheda di trasporto verrà stampata (o verrà fatta l'anteprima) in seguito al documento che l'ha generata.

Se impostato a NO si eviterebbe la stampa congiunta.

Numero copie di stampa con Easy Print=

Questa voce permette di specificare per le schede di trasporto un numero di copie di stampa diverso da quello scelto nel documento originale.

Committente=

Caricatore=

Proprietario=

Queste voci permettono di valorizzare i campi relativi al committente, al caricatore e al proprietario con valori standard:

- se non si valorizzano il programma riporta l'azienda attiva
- inserendo un'anagrafica comune (es. codice 000001) il programma riporta i dati relativi all'anagrafica indicata da quel codice
- inserendo la scritta 'cliente' il programma riporta i dati relativi al cliente indicato nel documento originale.

Inoltre è stato aggiunto nel modulo di stampa uno spazio per la firma del vettore per accettazione.

1.4 Inventario di magazzino per gruppo/sottogruppo merceologico

E' stata implementata la possibilità di stampare l'inventario di magazzino per gruppo/sottogruppo merceologico.

A tal proposito è stato aggiunto un nuovo paragrafo 'Inventario per' con 3 opzioni diverse:

- *Articolo*
selezionando questa opzione verrà stampato l'inventario come nelle versioni precedenti
- *Gruppo Merceologico*
selezionando questa opzione gli articoli verranno riportati in stampa raggruppati per gruppo merceologico di appartenenza.



- *Sottogruppo Merceologico*
selezionando questa opzione gli articoli verranno riportati in stampa raggruppati per sottogruppo merceologico di appartenenza

È stato inoltre inserito un nuovo indicatore 'Totali gruppi/sottogruppi merceologici'.
Se selezionato il programma riporta una pagina riepilogativa con i totali alla rottura di ogni gruppo/sottogruppo merceologico (stesso funzionamento dei Depositi quando si sceglie la stampa per singolo deposito).

1.5 Dati piede nei documenti di vendita

Nei documenti di vendita:

- Bolle
- Fatture/Note Credito
- Bolle da impegni
- Fatture da impegni

è stato aggiunto un nuovo pulsante DATI PIEDE che permette di visualizzare per il documento preso in esame il 'Castelletto IVA', le 'Scadenze' e le 'Contropartite'. E' permessa la SOLA visualizzazione.

1.6 Migliorie 'Sostituzione dati clienti/fornitori'

Nella sostituzione dati clienti/fornitori è stata aggiunta la possibilità di modificare i seguenti campi:

- Addebito bolli
- Addebito spese
- Prezzo in bolla
- Cod. zona

1.7 Modifica a file Bonifici

In ottemperanza a quanto previsto sugli standard tecnici (Codice documento: CBI-BON-001, ver. 6.07), e con particolare riferimento al tracciato Bonifici Italia, record 10, è stata modificata la modalità di valorizzazione delle due date seguenti:

pos. 17-22 → Data esecuzione disposizione

pos. 23-28 → Data valuta banca beneficiario

in quanto a partire dal 1 marzo 2010 gli standard tecnici non prevedono più che siano valorizzate entrambe.

La scelta implementativa effettuata è la seguente: se ci sono le condizioni per valorizzare la seconda data (valuta beneficiario), questa verrà valorizzata ma la prima verrà azzerata.

1.8 Simulazione export/import archivi verso e/

Nel menu Servizio è stato aggiunto il nuovo programma Export dati verso e/.

Tale programma permette di simulare la conversione archivi verso e/ segnalando eventuali problemi agli archivi di e/satto, dando la possibilità agli utenti di sistemarli prima di affrontare la conversione archivi vera e propria.

1.9 Miglioramenti invio email

N.B.


Per l'abilitazione del dispositivo EMail nel dialogo di scelta dispositivo di stampa deve essere definito il seguente paragrafo nel file di configurazione ESATTO.INI (come nelle precedenti versioni di e/satto):

[AMBIENTE]

Gestione E-Mail=SI (valori possibili: SI o NO)

Con i nuovi sistemi operativi Microsoft, da Vista, a Windows 7 o a Windows Server 2008 potrebbero non essere più utilizzabili le funzioni di invio email tramite la libreria MAPI (se non viene installato un client di posta come Outlook ad esempio).

In questi casi è stata implementata comunque la possibilità di inviare posta appoggiandosi al protocollo SMTP (**Simple Mail Transfer Protocol**) che è il protocollo standard per la trasmissione via internet di e-mail. Per la corretta gestione di tale protocollo si è resa necessaria la gestione di alcuni dati aggiuntivi e di conseguenza è stato creato un apposito programma posto nel menu **Servizio ->Posta Elettronica -> Configurazione posta** che per alcuni dati può servire comunque anche a chi continua ad utilizzare MAPI:



Come evidenziato dalla prima riga di questo programma, le informazioni inserite fanno riferimento ad una **configurazione aziendale** e quindi vengono codificate per singola azienda.

I parametri gestiti sono:

- proprio indirizzo di posta ("**Indirizzo email utente**"). Questo campo viene utilizzato come account utente per l'invio posta con SMTP. Per l'utilizzo con MAPI si utilizzerà l'account utente definito nel client di posta utilizzato (es. Outlook) **ma questo campo verrà comunque utilizzato come indirizzo mittente in Ccn** .
- indirizzo di posta da utilizzarsi come destinatario per le poste prive di destinatario ("**Indirizzo email errori**"). Questo campo viene *utilizzato sia in modalità MAPI che SMTP*.
- e/satto considera primario l'invio tramite MAPI ed esegue un test per determinare se sia possibile l'utilizzo di quest'ultimo; nel caso in cui il test fallisca, utilizza SMTP. Attivando l'indicatore "**Usa sempre SMTP**" è possibile definire di voler utilizzare sempre SMTP e mai MAPI, saltando anche il test.
- il nome del server di posta SMTP ("**Nome server SMTP**"). *Utilizzato solo per l'invio tramite SMTP*.
- la porta utilizzata dal server di posta SMTP per l'invio ("**Porta sul server SMTP**") . *Utilizzato solo per l'invio tramite SMTP*.
- L'indicatore "**Connessione protetta (SSL)**" serve ad indicare che con SMTP è richiesta dal server una connessione protetta (tipo SSL). *Utilizzato solo per l'invio tramite SMTP*.

Solo nel caso in cui il server SMTP richieda una autenticazione per la spedizione dei messaggi vanno valorizzati i seguenti campi:

- Nome dell'utente autenticato ("**Utente di autentic.**"). *Utilizzato solo per l'invio tramite SMTP*.
 - Password dell'utente autenticato ("**Password di autentic.**"). *Utilizzato solo per l'invio tramite SMTP*.
- Se invece il server non richiede una autenticazione, lasciare vuoti i campi precedenti.

"**Richiedi conferma di lettura**" (*Solo se il destinatario della posta è differente da quello in "Indirizzo email errori"*). Attivando questo indicatore si può ottenere una posta di conferma di lettura, cioè una risposta dal destinatario nel momento in cui apre la email, a conferma appunto che la stessa è stata visualizzata sul computer del destinatario. Questa funzionalità è comunque subordinata al fatto che il server di posta del destinatario gestisca tale funzionalità e che il destinatario stesso inoltri tale risposta (in genere viene richiesta



una conferma a video che quindi potrebbe anche venire annullata). Questo indicatore può essere utilizzato sia in modalità MAPI che SMTP.

“Aggiungi indirizzo mittente in Ccn” (Solo se il destinatario della posta è differente da quello in **“Indirizzo email errori”**). Attivando questo indicatore si può aggiungere il proprio indirizzo (**quello inserito in “Indirizzo email utente”**) nell’elenco dei destinatari della Copia Conoscenza Nascosta (ed il destinatario della posta non ha visibilità di questa copia). Questo indicatore può essere utilizzato sia in modalità MAPI che SMTP.

Questi ultimi due indicatori verranno automaticamente disattivati dalla procedura per le email prive di destinatario (solo in modalità senza dialogo di invio posta).

e/satto attribuisce come destinatario email quello definito in **“Indirizzo email errori”**, ed in questo caso si ritiene inutile sia la conferma di lettura che il mittente in CCn su indirizzi di posta interni.

N.B.

Tutte le informazioni gestite dalla maschera vengono salvate nel file di configurazione aziendale (xxxPARPE.INI dove xxx identifica il codice dell’azienda) posto nella sottocartella D_AZI.

Da qui si evince che vanno indicate NECESSARIAMENTE per ogni azienda gestita e possono essere differenti per quest’ultima, ma va considerato come ad esempio lo stato dell’indicatore “Usa sempre SMTP” definisca la modalità CHE TUTTE LE POSTAZIONI di e/satto devono utilizzare per quella azienda (cioè tutte le postazioni useranno SMTP o MAPI). Se si vuole utilizzare MAPI va quindi considerato che deve essere installato un client di posta su ogni postazione di lavoro.

Qualunque variazione ai dati di questo programma richiede l’uscita da e/satto ed il nuovo avvio affinché quest’ultimo recepisca le modifiche.

Se si utilizza l’invio tramite MAPI (con Outlook) è necessario inserire l’eleggibile di e/satto (ESATTO32.EXE) tra le eccezioni del Windows Firewall su sistemi MS vista o superiori su tutte le macchine (sia server che client) che utilizzano la procedura.

Sulle macchine client indicare il percorso dell’eleggibile ESATTO32.EXE in formato UNC (\\nomemacchina\percorso).

Diversamente sarà richiesto durante il primo invio di email di aggiungerlo tra le eccezioni del Windows Firewall.

Nella finestra di richiesta di stampa dei documenti di vendita (es DDT, Fatture, Ordini/Impegni), selezionando il dispositivo “EMail” in **“Opzioni di posta”** il campo **“Destinatario:”** viene riempito automaticamente dalla procedura con l’indirizzo di posta presente nel destinatario del documento (campo email del cliente o fornitore).

1.10 Nuovi Elenchi INTRASTAT 2010

Per informazioni sull’argomento “Nuovi elenchi Intrastat 2010” si rimanda al file **Elenchi Intra 2010.doc**

2. Novità e/satto fix. 07.00.03

2.1 Scheda di trasporto

Per maggiori informazioni sull’argomento Scheda di trasporto si rimanda al file **SchedaTrasporto.doc** installato nella cartella di installazione degli eseguibili (es. C:\ESATTO\EXE).

2.2 Articoli fittizi in Stampa Movimenti (RI 533224C)

Se in selezione ‘Articoli fittizi’ si indica ‘Solo Articoli fittizi’ ora viene permessa la selezione di quali articoli fittizi stampare (default tutti selezionati).



3. Novità e/satto fix. 07.00.02

3.1 IVA per cassa

Per maggiori informazioni sull'argomento IVA PER CASSA si rimanda al file **IVACassa.doc** installato nella sottocartella di installazione degli eseguibili (es. C:\ESATTO\EXE).

3.2 Toolbar ed icone di stampa (RI 462302C)

Per la gestione della barra comandi (Toolbar) sono stati effettuati i seguenti miglioramenti estetici:

1. il carattere dei comandi è in grassetto
2. l'icona dei comandi se disabilitata è ingrigiata

E' possibile utilizzare il font precedente (normale, non in grassetto) inserendo nel file di configurazione ESATTO.INI un paragrafo:

```
[AMBIENTE]  
ToolBarFontGrassetto=NO
```

E' possibile utilizzare le icone precedenti (colorate) nel caso di comando disabilitato inserendo nel file di configurazione ESATTO.INI un paragrafo:

```
[AMBIENTE]  
ToolBarIconeGrigie=NO
```

Per la gestione della stampa, le icone dei dispositivi di stampa disabilitati sono ingrigiate ed anche il loro testo. Nella versione a 32 bit, il dispositivo selezionato ha il testo di colore rosso ed il riquadro della sua icona ulteriormente evidenziato.

3.3 Utilizzo Help in Linea su Windows Vista o Windows Server 2008

Su Windows Vista / Windows Server 2008 non viene più fornito l'utility WinHelp32 per la visualizzazione degli help in formato hlp. E' possibile scaricare tale utilità dal sito della Microsoft:

Per Windows Vista in Inglese:

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=6ebcfad9-d3f5-4365-8070-334cd175d4bb>

Per Windows Vista in Italiano:

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&FamilyID=6ebcfad9-d3f5-4365-8070-334cd175d4bb>

Per Windows Server 2008 in Inglese:

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0468fefb-b54f-4c57-8340-c6dd2ec20c0a&displaylang=en>

Per Windows Server 2008 in Italiano:

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&FamilyID=0468fefb-b54f-4c57-8340-c6dd2ec20c0a>



Inoltre, nel caso di installazione in rete, i client Windows Vista non sono in grado di accedere all'help se si trova su di un disco remoto (sul server), quindi i files di help di [esatto] devono essere copiati in una cartella in locale. Per fare ciò è stato predisposto un paragrafo nel file di configurazione ESATTO.INI:

[AMBIENTE]
Dir help=

In cui è possibile inserire il percorso locale in cui è presente i files di help di [esatto] (es. C:\ESATTOHELP)

In alternativa al paragrafo nel file di configurazione è possibile copiare i files di help di [esatto] (il contenuto della cartella D_HLP di installazione) direttamente nella sottocartella HELP di Windows (es. C:\WINDOWSHELP).

3.4 Percorso e nome file di export/import (Ticket 464605C)

I seguenti programmi:

- Export/Import Movimenti
- Export/Import Prezzi
- Export/Import Articoli
- Export/Import Bolle di Vendita
- Export/Import Fatture di Vendita

propongono un percorso e nome file di import/export standard all'avvio del programma.

3.5 Stampa Ritenute in Stampa Brogliaccio Bolle e Fatture di vendita (Ticket 486587C)

E' stata implementata la possibilità di scegliere se stampare o meno i dati relativi alle ritenute.

A tal proposito è stato inserito il nuovo indicatore "Stampa riga con importo ritenuta e totale a pagare" abilitato solo in fase di stampa fatture.

Tale indicatore è di default selezionato.

3.6 Righe vuote in Stampa Certificazioni (Ticket 498542C)

Nella stampa certificazioni, utilizzando la stampa A4 con Layout, con alcune stampanti non si riesce ad allineare correttamente la stampa del layout ed i dati. Servirebbe una riga vuota in più prima della stampa dei dati del periodo di riferimento.

Si è resa disponibile tramite parametro in ESATTO.INI la possibilità di aggiungere in stampa alcune righe vuote al termine dei dati del percipiente. Il numero di righe (default 0 quindi non aggiunge alcuna riga in più) è definibile dal parametro:

[Stampa certificazione]
AggiungiRigheDopoPercipiente=X

dove X è il numero di righe vuote che si ritiene necessario aggiungere per allineare il modulo.

3.7 Emissione file RIBA con estensione TXT (Ticket 499470C)

Molte banche iniziano a richiedere ai nostri clienti l'emissione del file riba per gli effetti in formato testo (con estensione TXT).

E' stata permessa unicamente per la generazione del file RIBA la possibilità di indicare se si desidera la estensione standard o TXT.

Viene gestito un paragrafo nell'ESATTO.INI

[Emissione effetti]
RIBA con estensione TXT=SI



Il default è NO ovvero si utilizza l'estensione standard dei file RIBA. Mettendo il paragrafo valorizzato a SI si ottiene il file con estensione TXT.